

AE WWS Lite Anwendungsfall: Mit Gewichten arbeiten

Standardmäßig existiert keine Spalte für Gewichtseingabe in AE WWS Lite. Es gibt aber folgenden Workaround:


Schritt 1: Feld NUM als Gewicht verwenden

Wir verwenden ein NUM Feld (NUM1...3) , das wir in Settings mit dem Text „Gewicht“ beschriften. Extras : Settings : Reiter Artikel Tabelle, Beispiel: NUM1 wird als Feld für Gewicht in kg verwendet.



Detailanzeige : Reiter Preise, Bestände etc.


In der Detailanzeige wird unter Num1 dann fortan das Gewicht verwendet und der Benutzer kann das Artikelgewicht für jeden Artikel hinterlegen.



Berechnungen mit dem Gewicht


Schritt 2: LINE Marker auf CELL Marker umstellen

Standardmäßig werden immer ganze Zeilen markiert. Mit dieser Umstellung können nun einzelne Zellen markiert werden, um z.B. eine Summe zu bilden.




Schritt 3: Gewicht über mehrere Artikel ermitteln

Spalten markieren, Button SUM Selected wählen. Es öffnet sich ein Fenster in dem die Summe (in diesem Fall: das Gewicht) aller markierten Spalten steht. Dieses Verfahren kann auf alle Felder mit Zahlen – aber nicht auf Felder mit Texten oder Sonderfelder angewendet werden.



Informationen: Anzahl selektierter Zellen und Summe der Inhalte der Zellen.

Σ							
Warengruppe		Lagerort	Status1	SUM Selected			
Gewicht (kg)	Status1	Warengruppe	ArtGrip	Menge Bestand	Mindestbestand	Lagerort	
20				22,00		bbb	
15,56						2	
112						38	
						208	
						ußen I	
						nliefer	
						nliefer	
				-11,00		333b	
				4,00		Art-f--	



Schritt 4 – nach Bedarf: Line Marker wieder auf LINE zurückstellen

Damit wir wieder ganze Zeilen markieren können.

