


Auf PC Verzeichnis einrichten

Auf PC Verzeichnis anlegen indem später die gescannten Barcodes zwischengespeichert werden sollen
Z.B. : C:\Users\jus\Documents\AE-WWSLite\data




Scanner nutzen - Barcode Scannen




Modus
Collect
einstellen



Barcode
scannen



Scanner via USB an PC anschliessen





USB
Connection




Auf PC Editor öffnen

Auf dem PC
den Text
Editor öffnen.




Scanner via USB an PC anschliessen




USB
Connection




Daten von Scanner auf PC übertragen




Modus
Export
einstellen




Modus
Collect export
einstellen






Modus
USB export
einstellen



Daten
werden im
Text Editor
angezeigt




Text Editor speichern



Datei speichern als .txt Datei im vorher
angelegten Ordner speichern
z.B. C:\Users\jus\Documents\AE-WWSLite\
data (siehe oben)

Auf PC AE WWS Lite starten - Button externe Daten



Externe Daten Datenquellen einrichten

Datenquellen
anklicken

→

Add Transfers
anklicken


→

231

Auswählen

→

Buchungstyp
auswählen



Muss nur einmalig eingerichtet werden!


Nach Barcode Lesen: Externe Daten buchen

Daten zum Buchen anklicken

→

1 Transfer anklicken

Externe Daten



Nach Barcode Lesen: Externe Daten buchen


2 Daten buchen anklicken

→

JA wenn alles ok

→

Bei NEIN Daten Löschen/Bearbeiten



Ggfs. Buchungshistorie checken

Hauptmenü →
Listen →
Buchungs
Historie

The screenshot shows a software window titled 'Buchungs Historie'. It contains a table with columns for 'NO', 'Date', 'User', 'Action', 'Ar Index', 'Ar #', 'Ar Text', 'Menge', 'Bestand', 'Addon1', 'Addon2', and 'Lieferant'. The table lists various transactions, including 'Inventur', 'Zugang', and 'EXT Data 1'. A 'Filter' button is visible at the top right of the table area.



NO	Date	User	Action	Ar Index	Ar #	Ar Text	Menge	Bestand	Addon1	Addon2	Lieferant
103	20.05.2020	10.26	jus	Inventur	10	3574661199870	Meine Lieblings Handcreme	1	1	OK	
104	20.05.2020	12.02	jus	Zugang	10	3574661199870	Meine Lieblings Handcreme	-1	2		
105	20.05.2020	12.02	jus	Zugang	10	3574661199870	Meine Lieblings Handcreme	-1	3		
106	20.05.2020	12.02	jus	Zugang	10	3574661199870	Meine Lieblings Handcreme	-1	4		
107	20.05.2020	12.02	jus	Zugang	10	3574661199870	Meine Lieblings Handcreme	-1	5		
68	20.05.2020	12.02	jus	EXT Data 1	-1					External Data Transfer Done	
108	20.05.2020	12.02	jus	Zugang	9	42173588	Meine LieblingsCola	+1	2		
109	20.05.2020	12.02	jus	Zugang	9	42173588	Meine LieblingsCola	+1	3		
110	20.05.2020	12.02	jus	Zugang	9	42173588	Meine LieblingsCola	+1	4		
111	20.05.2020	12.02	jus	Zugang	10	3574661199870	Meine Lieblings Handcreme	-1	6		
112	20.05.2020	12.02	jus	Zugang	10	3574661199870	Meine Lieblings Handcreme	-1	7		
113	20.05.2020	12.02	jus	Zugang	9	42173588	Meine LieblingsCola	-1	5		
114	20.05.2020	12.02	jus	Zugang	10	3574661199870	Meine Lieblings Handcreme	-1	8		
115	20.05.2020	12.02	jus	Zugang	10	3574661199870	Meine Lieblings Handcreme	-1	9		
116	20.05.2020	12.02	jus	Zugang	10	3574661199870	Meine Lieblings Handcreme	-1	10		
117	20.05.2020	12.02	jus	Zugang	10	3574661199870	Meine Lieblings Handcreme	-1	11		
118	20.05.2020	12.02	jus	Zugang	10	3574661199870	Meine Lieblings Handcreme	-1	12		
119	20.05.2020	12.02	jus	Zugang	9	42173588	Meine LieblingsCola	+1	6		
120	20.05.2020	12.02	jus	Zugang	10	3574661199870	Meine Lieblings Handcreme	-1	13		
69	20.05.2020	12.03	jus	EXT Data 2	-1					External Data Import Done	

Scanner Gescannte Daten löschen



ACHTUNG:

Daten auf Scanner müssen nach jeder Datenübertragung manuell gelöscht werden, sonst werden sie bei der nächsten Datenübertragung erneut transferiert.



DEL Taste drücken

